



MANUAL DE CONFIGURAÇÃO AT&M

Este manual tem objetivo de orientar a configuração da averbação AT&M pelo SiteSat.

No SiteSat acesso o menu **Configurações > Parâmetros Empresa**, depois pesquise por ATM para listar os parâmetros necessários para configuração.

Nome do Campo:	atm	Tipo	Valor	Explicação do Campo:
WSAtmAverbaApenasCTeNormal	S	N		Se estiver 'S' vai permitir fazer a averbação apenas de CTe do tipo NORMAL.
WSAtmAverbaApenasCTeNormalMultimodal	S	N		Se estiver 'S' vai permitir fazer a averbação apenas de CTe do tipo NORMAL e MULTIMODAL.
WSAtmAverbaCarga	S	S		Se estiver 'S', vai permitir fazer a averbação da carga via webservice pela ATM.
WSAtmAverbaAutCTE	S	N		Se estiver 'S', ao autorizar o CTe, e o cliente utilizar averbação da carga via webservice pela ATM, já vai tentar enviar.
WSAtmAverbaMDFE	S	N		Se estiver 'S', ao autorizar o MDFe, e o cliente utilizar averbação da carga via webservice pela ATM, já vai tentar enviar.
WSAtmAverbaAutMDFE	S	N		Se estiver 'S', ao autorizar o MDFe, e o cliente utilizar averbação da carga via webservice pela ATM, já vai tentar enviar.
WSAtmAverbaOC	S	N		Se estiver 'S' ao gravar a ordem de carramento, se o cliente utilizar averbação da carga via webservice pela ATM, já vai tentar enviar.
WSAtmHomologProd	I	1		Tipo de ambiente com a integração da ATM, Informe '0' se for Homologação ou '1' se for Produção.
WSAtmUsuario	S			Usuário de Acesso ao webservice da ATM.
WSAtmSenha	S			Senha de Acesso ao webservice da ATM.
WSAtmCodigo	S			Código do Cliente no sistema da ATM.
WSAtmArmazenNumAverbRet	B	N		Se estiver 'S' vai salvar na viagem o conteúdo do campo 'NUMERO AVERBAÇÃO' ao inves do 'PROTOCOLO'.
WSAtmArmNumAverbRetManif	B	N		Se estiver 'S' vai salvar no manifesto o conteúdo do campo 'PROTOCOLO' ao inves do 'NUMERO AVERBAÇÃO'.
CodGerRiscoAtm	I	1		Código da Gerenciadora de Risco da ATM.

Gravar Parâmetros

Solicite a equipe da AT&M os dados de acesso ao webservice para que seja possível integrar os sistemas

Informe se utilizará a integração, apenas assim os campos aparecerão na tela de viagem

Informe se deseja que ao autorizar o **CTE** já fazer a averbação automaticamente

Informe o tipo de ambiente de comunicação, homologação ou produção

Informe o usuário de acesso ao webservice

Informe a senha de acesso ao webservice

Informe o código de acesso ao webservice

Informe o código da gerenciadora de risco cadastrada no sistema

ATENÇÃO: Não informe os dados de acesso ao webservice a ninguém da transportadora, pois podem usar estes dados para averbar cargas indevidas, somente quem pode ter esses dados é o usuário S da empresa, procure não configurar na máquina do usuário, faça apenas no servidor ou se for o usuário S.



MANUAL DE CONFIGURAÇÃO AT&M

Usando ATM para Múltiplas empresa no mesmo sistema.

Para casos em que um mesmo cliente possui duas empresas cadastradas e cada empresa possui um código externo diferente na ATM ou para os casos já apresentados.

1) Cadastro da Gerenciadora de Risco

Acessar Tabelas > Auxiliares > [Gerenciadoras de Risco](#)

2) Configurar os Parâmetros Empresa

Nome do Campo: atm	Tipo	Valor	Explicação do Campo:
WSAtmAverbaCarga	S	S	Se estiver "S", vai permitir fazer a averbação da carga via webservice pela AT&M
WSAtmAverbaAutCTE	S	S	Se estiver 'S', ao autorizar o CTe, e o cliente utilizar averbação da carga via webservice pela AT&M, já vai tentar enviar.
CodGerRiscoAtm	I	2	Código de Gerenciadora de Risco da AT&M.

Obs: **CodGerRiscoAtm** deve ser o mesmo código do cadastro apresentado no item 1.

3) Cadastrar a comunicação externa

Acessar Tabelas > Auxiliares > Empresas > Aba B.Comunicação Externa.



Informar os dados de campos da comunicação, como na imagem logo abaixo.



MANUAL DE CONFIGURAÇÃO AT&M

Empresas

1. Dados Gerais 2. Comunicação Externa

Dados alterados com sucesso em 30/11/2016 17:00:26

A. Dados Gerais B. Log

Empresas: >> 1 - VIEIRA E FIGUEIRA LTDA
Código: >>

Gerenciadora: >> ATM

Descrição: >> AVERBAÇÃO

Login: VIEIRA Senha: BASE Tipo de Ambiente: >> Homologação ▼

URL Produção: HTTP://WEBSERVER.AVERBA.COM.BR/?WSDL
URL Homologação: HTTP://HOMOLOGACAO.AVERBA.COM.BR/WEBSERVER/?WSDL
Token:

Campo Aux. 1: 44 Campo Aux. 2: Campo Aux. 3:
Campo Aux. 4: Campo Aux. 5: Campo Aux. 6:

Codigo	Descricao	Gerenciadora	Login	Senha	Ambiente
1	1 AVERBAÇÃO	ATM	VIEIRA	BASE	Homologação

ATENÇÃO! O valor informado no parâmetro empresa **WSAtmCodigo** - Código do Cliente no sistema da AT&M, nesse caso será informado no Campo Auxiliar 1.