Para realizar a análise do motorista pela Gerenciadora SIGA é feito diretamente pela tela de Ordem de Carregamento, essas informações vão ser direcionadas tanto para o cadastro do veículo quanto para o painel de gerenciadora conforme passo a passo abaixo.

CRIANDO ANALISE

Em Viagens > Ordem de Carregamento > aba 2. Complemento > opção Solicitar Monitoramento



Ao selecionar a Gerenciadora SIGAGR irá apresentar as seguintes opções:

Criar Análise: Envia os dados para análise e logo em seguida os documentos.

Criar Esboço da análise: Envia apenas as informações sem os documentos.

Enviar dados para análise: Envia os documentos que estão anexados nos tipos de documentos.

Consultar Análise: É possível realizar a consulta para obter o retorno de Aprovado, Negado ou Autorizado pelo Gestor.

INSERINDO OS DOCUMENTOS NO SAT

Na tela de veículos há uma opção “Documentos”



Nesta tela será necessário anexar as imagens do cavalo, conjunto e o CRLV respectivamente.

Os arquivos devem estar anexado de acordo com o nome base do arquivo explicado abaixo.

Foto do Cavalo: **FOTCV**
Foto do Conjunto: **FOTCP**
CRLV do Cavalo: **RENAV**
CRLV da Carreta 1: **RENA1**
CRLV da Carreta 2: **RENA2**
CRLV da Carreta 3: **RENA3**

Descrição	Nome Base Arq	Código
RENAVAM 01	RENA1	348
RENAVAM 02	RENA2	349
RENAVAM 03	RENA3	350
RENAVAM 1	RENAV	347

Na tela de motorista será necessário anexar a CNH do motorista do mesmo modo que foi feito na tela de veículo, o nome base que o SAT utilizará para enviar será “**CNH**”.

TIPOS DE VEÍCULOS E QUANTIDADE DE CARRETAS PERMITIDAS

Para que seja feito o envio correto de todas as carretas é necessário definir o **tipo de veículo** no SAT em conformidade com a gerenciadora.

A SIGA define a quantidade de carretas que é permitido ser enviado na análise de acordo com o tipo de veículo informado, conforme a lista abaixo:

TIPOS DE VEÍCULO	QUANTIDADE DE CARRETAS PERMITIDO
TRUCK	0
BAÚ	1
CONTEINER	1
TANQUE	1
VANDERLEIA	1
SIDER	1
LS	1
BI-TREM	2
BI-CAÇAMBA	2
RODOTREM	3

Com os documentos inseridos e o tipo de veículo informado corretamente, pode ser realizado o método Criar Análise e realizar o envio direto, todas as informações vão ficar disponíveis no cadastro do veículo (aba Ger.Risco/Op.Cartão) e no painel de Gerenciadora de Risco (Em Painéis > Painel de Ger.Risco).



*Tela de veículo aba Ger. Risco



Data	Status	Tipo	Placa	Motorista	Data.Solic	Us.Solic	Cód.Solic	Ger.Risco
01/11/2021	1	3	BCC1236	RONALDO CARDOSO				SIGA
03/11/2021	1	3	FTR8360	MARCOS NUNES BEZERRA				SIGA
03/11/2021	1	3	FTR8360	MARCOS NUNES BEZERRA				SIGA
03/11/2021	1	3	FTR8360	MARCOS NUNES BEZERRA				SIGA
03/11/2021	1	3	JRO5F38	ANTONIO MARCOS VELOSO				SIGA
03/11/2021	1	3	MLS8436	FRANCISCO ROHDEN JUNIOR				SIGA
03/11/2021	1	3	NPO3326	DIONATA RODRIGUES PEREIRA				SIGA
03/11/2021 15	2	3	IFM4H90	JOSIMARCOS ROSSI	03/11/2021 11:42:42			SIGA
05/11/2021	1	3	AHU3666	MARCELO BISPO SANTIAGO				SIGA
05/11/2021	1	3	ASK5C68	JEZUALDO FREIRE				SIGA
05/11/2021	1	3	BCC2970	CARLOS ELIAS FERREIRA DOS SANTOS				SIGA
05/11/2021	1	3	BEA8D72	VAGNER ARALDI				SIGA
05/11/2021	1	3	CUC6708	PAULO ROBERTO ZILIO				SIGA
05/11/2021	1	3	EMH8239	ARISTIDES DOS SANTOS MANIEZO				SIGA
05/11/2021	1	3	FTV8270	JOSE ROBERTO BENTO				SIGA
05/11/2021	1	3	GAT3C93	LUIZ CARLOS VIANA BEZERRA				SIGA

*Painel de Gerenciadoras de Risco